


Zuweisen von lokalen Administrator Rechten auf einem Standalone oder Arbeitsgruppen PC


1. Anmelden mit einem lokalen Administrator Konto, z.B. „Administrator“:




2. Unter **START** auf **EINSTELLUNGEN** und **SYSTEMSTEUERUNG**



3. In der Systemsteuerung auf **BENUTZERKONTEN**



4. In den Benutzerkonteneinstellungen den entsprechenden Benutzer auswählen:



5. In den Einstellungen des entsprechenden Userkonto auf **KONTOTYP ÄNDERN**:

Was möchten Sie am Konto von cocos ändern?

→ [Namen ändern](#)

→ [Kennwort erstellen](#)

→ [Bild ändern](#)

→ [Kontotyp ändern](#)

→ [Konto löschen](#)



cocos
Eingeschränktes Konto

Ändert den Kontotyp und die für den Benutzer verfügbaren Rechte.

6. Den Kontotyp von Eingeschränkt auf **COMPUTERADMINISTRATOR** setzen und **KONTOTYP ÄNDERN** klicken:

Wählen Sie eine neuen Kontotypen für cocos

Computeradministrator Eingeschränkt

1

Mit einem Computeradministratorkonto können Sie:

- Konten erstellen, ändern und löschen
- Systemweite Änderungen durchführen
- Programme installieren und auf alle Dateien zugreifen

2

Kontotyp ändern


Abbrechen

Zuweisen von lokalen Administrator Rechten innerhalb einer Domäne (hat nur Auswirkungen auf den lokalen PC!)


1. Anmelden mit einem lokalen Administrator Konto, z.B. „Administrator“:




2. Unter **START** auf **EINSTELLUNGEN** und **SYSTEMSTEUERUNG**



3. In der Systemsteuerung auf **BENUTZERKONTEN**



4. In den Benutzerkonteneinstellungen auf **HINZUFÜGEN** klicken:



5. Entsprechendes Userkonto und Domäne angeben und **WEITER** klicken:

Neuen Benutzer hinzufügen

Geben Sie die Domäne und den Namen eines Benutzers ein, um dem Benutzer die Berechtigung zu erteilen, den Computer zu verwenden.

Benutzername: user

Domäne: VMEGN.LOCAL

Durchsuchen...

Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

6. Zugriffsstufe „Andere: Administratoren“ auswählen und **FERTIGSTELLEN** anklicken:

Neuen Benutzer hinzufügen

Welche Zugriffsstufe soll dem Benutzer zugewiesen werden?

Standardbenutzer (Hauptbenutzergruppe)
Benutzer können viele Systemeinstellungen ändern und Programme installieren ohne die Windows-Systemdateien zu beeinträchtigen.

Benutzer mit eingeschränktem Zugriff (Benutzergruppe)
Benutzer können den Computer verwenden und Dokumente speichern, können aber keine Programme installieren oder Systemeinstellungen ändern.

Andere: Administratoren
1 Administratoren haben uneingeschränkten Vollzugriff auf den Computer bzw. die Domäne.

< Zurück **Fertig stellen** Abbrechen

7. Wenn alles geklappt hat wird in den Benutzerkonten nun der Domänenbenutzer mit den Administratoren Rechten angezeigt. Mit **OK** das Fenster schließen:

